



QUALITYSCROLL
VPES

Suresoft 

V2.3 Release Note

QUALITYSCROLL™ VPES

문서정보

버전: 2.3

작성일: 2021년 01월 18일

배포일: 2021년 01월 18일

기술지원

e. support@suresofttech.com

t. + 82-2-6472-2600

최종고지

Copyright © 2021 by Suresoft Technologies, Inc., All rights reserved.

This material is proprietary to Suresoft Technologies, Inc. It contains trade secret and confidential information which is solely the property of Suresoft Technologies, Inc. This material is for client's internal use only. This

material shall not be used, reproduced, copied, disclosed, and transmitted, in whole or in part, without the express consent of Suresoft Technologies, Inc.

슈어소프트테크(주) 허락 없이 무단 전재 및 배포하는 것을 금합니다. 본 문서 또는 제품에 대한 제안, 문의 사항은 슈어소프트테크(주)로 연락해주시요.

이 문서는 사용자 안내 문서이며, 일부 그림이나 텍스트는 버전에 따라 조금씩 다를 수 있습니다.

목 차

1	새로운 기능	4
1.1	시험 결과 기능	4
1.2	프로젝트 관리 기능	4
1.3	산출물 관련 기능	4
1.4	기술 문서	5

1 새로운 기능

1.1 시험 결과 기능

1.1.1 커버리지 일관성 통일(COVER 4.0, Controller Tester 3.4)

VPES 2.3.2, COVER 4.0, ControllerTester 3.4 내 커버리지 표기 방식을 통일했습니다.

1.1.2 소스코드 메트릭 예외 처리 기능

소스코드 메트릭 기준을 초과한 메트릭 대상으로, 예외처리를 할 수 있습니다. 또한 소스코드 메트릭 예외처리를 한 산출물도 볼 수 있습니다. (산출물 2-5)

1.1.3 DataTable 대용량 처리 개선

VPES 내 데이터가 많이 존재하더라도, 결과(표)를 보여주는 속도를 개선했습니다.

1.2 프로젝트 관리 기능

1.2.1 프로젝트 관리 확대

기존 프로젝트 범위인 체계, CSCI에서 사용자 환경에 따라 CSC, CSU까지 범위를 확장하여 사용할 수 있습니다.

1.2.2 프로젝트 개별 메트릭 설정 기능

소스코드 메트릭 기준을 전체 점검 기준 설정에서 개별 프로젝트 별 점검 기준을 설정할 수 있습니다

1.2.3 빌드 수행 기능 확장

VPES 프로젝트에 설정된 SCM(GIT, SVN, directory) 내 변경이 일어난 경우, 사용자 설정에 따라 빌드 수행됩니다.

1.2.4 동적시험 범위설정 편의 기능 확장

위험도 평가관리 창에서 유형 설정 시, VPES내 존재하는 위험도 평가 유형들을 검색 및 설정 할 수 있습니다.

1.3 산출물 관련 기능

1.3.1 MS 워드 산출물 기능 제공

VPES에서 제공하는 산출물을 한글, Excel뿐만아니라 Microsoft Word(.docx)으로도 리포트를 확인할 수 있습니다.

1.3.2 한글 통합 문서 산출물 기능 제공

VPES에서 제공하는 모든 산출물을 하나의 한글(.hwp) 파일로 통합하여 추출할 수 있습니다.

1.4 기술 문서

1.4.1 기술문서 검사 이력 관리 기능

검사 수행한 기술문서에 대해, 문서 다운로드 기능과 검증일을 알려주며 목록화 하여 이력을 제공합나다.

1.4.2 검증 결과 Export 기능

문서 검증 결과를 CSV, EXCEL 양식으로 다운로드 할 수 있습니다.

1.4.3 기술문서 일반 검사 기능 확장

- 방사청서식과 목록 일치성 확인 : 방사청서식에서 필수적으로 존재해야하는 항목에 대한 검사
- 목차와 제목 일치성확인 : 목차와 본문의 제목이 동일한지 검사
- 제목 내용 유/무 확인 : 제목만 존재하며, 본문이 없는 경우 검사