

Controller Tester v2.5.2

Release Note

COD ESCROL L ™ Controller Tester Release Note

문서정보

문서 버전: 2.5.2

작성일: 2015년 5월 19일

배포일: 2015년 5월 19일

기술지원

support@suresofttech.com

+ 8 2-2-64 7 2-28 00

최종고지

Copyright © Suresoft Technologies, Inc., All rights reserved.

Proprietary and Confidential

This material is proprietary to Suresoft Technologies, Inc. It contains trade secret and confidential information which is solely the property of Suresoft Technologies, Inc.

This material is for client's internal use only. This material shall not be used, reproduced, copied, disclosed, and transmitted, in whole or in part, without the express consent of Suresoft Technologies, Inc.

슈어소프트테크㈜ 허락 없이 무단 전재 및 배포하는 것을 금합니다.

본 문서 또는 제품에 대한 제안, 문의 사항은 슈어소프트테크㈜로 연락해 주십시오.

문리 릴리즈에는 새로운 기능 및 버그 수정 사항이 포함되어 있습니다.

목차

1. 타깃 테스트	4
타깃용 테스트 코드 내보내기 기능 추가	4
타깃에서 수행한 로그파일 가져오기 기능 추가	4
Freescale HC12 커파일러 툴체인 지원	4
2. 기타 추가된 기능	5
텍스트 파일로 소스 목록 가져오기	5
테스트 케이스 편집 탭에 변수 검색 기능 추가	5
Visual Studio 2012/2013 툴체인 추가	5
MC/DC 커버리지 탐침 개수 제한 사용자 지정 기능 추가	5
3. 기타 버그 수정	6

1. 타깃 테스트

타깃용 테스트 코드 내보내기 기능 추가

1. 타깃 환경에서 수행할 수 있는 코드를 내보내는 기능 추가
2. 타깃 바이너리 사이즈를 고려한 커버리지 종류 및 커버리지 측정 대상 함수 선택 기능 추가
3. 커버리지 대상 함수 선택 시 호스트에서 수행된 함수만 자동으로 필터링 해주는 기능 추가
4. 타깃 바이너리 사이즈 예측 기능 추가
5. 타깃용 스텝과 호스트용 스텝을 구분하여 내보낼 수 있는 기능 추가

타깃에서 수행한 로그파일 가져오기 기능 추가

1. 타깃에서 수행한 후 생성된 로그 파일을 가져오는 기능 추가
2. 로그를 분석하여 타깃 테스트 커버리지 측정 기능 추가
3. 타깃 커버리지와 호스트 커버리지 병합 기능 추가
4. 로그 파일 유효성 검사 기능 추가
5. 타깃/호스트/병합 보고서 추가

Freescall HC12 컴파일러 톨체인 지원

2. 기타 추가된 기능

텍스트 파일로 소스 목록 가져오기

1. 프로젝트 생성 시 소스 코드 선택을 사용자가 하나하나 손으로 체크하지 않고 소스코드 경로 목록이 저장된 텍스트 파일로부터 목록을 가져오는 기능 추가

테스트 케이스 편집 탭에 변수 검색 기능 추가

1. 테스트 케이스 편집 탭에서 변수의 심볼 이름으로 해당 변수 검색할 수 있는 기능 추가

Visual Studio 2012/2013 툴체인 추가

MC/DC 커버리지 탐침 개수 제한 사용자 지정 기능 추가

1. MC/DC 탐침 최대 개수 제한을 UI를 통해 사용자가 지정할 수 있는 기능 추가

3. 기타 버그 수정

1. 테스트 데이터 입력 시 입력한 정보가 사라지는 버그 [SCT-42](#)
2. 소스코드 편집기 복사 단축키 수정 [SCT-69](#)
3. 프로젝트 생성하고 바로 삭제 후 동일 이름으로 프로젝트 생성 시
Default Module 하위에 노드가 생기지 않는 현상 [SCT-164](#)
4. 사용자 코드 삽입 뷰 저장 버그 [SCT-211](#)
5. 소스 뷰어 커버여부 보여주는 기능 성능 개선 [SCT-48](#)